

Návod na aktualizáciu zo Xesar 2.1 na Xesar 2.2

Technické pozadie

Softvér Xesar 2.2 je úplne nová inštalácia, ktorá je paralelná k doterajšej inštalácii Xesar (1.1, 2.0, 2.1). Ak sa pri spustení X2.2 zasunie už „použitá“ administrátorská karta, systém požaduje databázu.

Pri tomto sa musí uvádzať originálna databáza predošlej inštalácie Xesar – nie záloha!

Táto databáza sa následne aktualizuje na najnovšiu verziu, registruje v softvéri X2.2 a je potom k dispozícii zasunutím príslušnej administrátorskej karty.

Niekdajšia databáza aessdb.h2.db sa v priebehu procesu importu mení a premenováva a potom už viac nie je použiteľná.

Postup pri databáze (prostredníctvom nového nahrania zálohy databázy)


Vychádzame zo spravovaného systému. V systéme **už viac nesmú byť otvorené žiadne údržbové úlohy**. Príslušný tablet musí byť „prázdny“.

Prípravná činnosť:


- Synchronizujte tablet s jestvujúcim softvérom.
- Vybavte všetky údržbové úlohy
- Tablet späťne synchronizujte so softvérom.
- Zatvorte softvér
- reštart počítača
- Nainštalujte softvér Xesar 2.2
- Pri prvom štarte softvéru X2.2 vložte administrátorskú kartu k systému.
- Na výzvu uveďte súbor databázy, uveďte databázu na mieste uloženia C:\ProgramData\Xesar 2.1\aessdb.h2.db.
- Vykonajte proces importu
- Až teraz zastrčte a synchronizujte tablet (a tým aktualizujte aplikáciu Xesar na najnovšiu verziu, pozri nižšie: Aktualizácia tabletu z 2.1 na 2.2)
- Teraz v systéme (ako doteraz) firmvér v komponentoch aktualizujte na najnovšiu verziu. Okrem toho eventuálne komponenty v režime Stavba (napr. náhradné komponenty na sklade) takisto aktualizujte na najnovší firmvér.
- Následne sa môže odinštalovať niekdajší softvér (verzia 1.1, 2.0 alebo 2.1).

Aktualizácia tabletu z 2.1 na 2.2

Ak by ste chceli tablet s verziou Xesar 2.1 synchronizovať so Xesar 2.2, vydáva sa nasledujúce aktualizáčnè hlásenie:





Ak by ste chceli nainštalovať aktualizáciu, vydáva sa chybové hlásenie.





Nainštalovaná stará aplikácia Xesar sa musí manuálne odinštalovať a nainštalovať nová aplikácia.


Postup:

1. Otvorte Nastavenia/Aplikácie




2. Odištalujte starú aplikáciu Xesar „Tablet Xesar“






3. Otvorte správcu súborov.

Inštalovaná programmingdevice_update.apk bola prostredníctvom predošlého pokusu o synchronizáciu uložená v pamäti tabletu.






4. Nainštalujte nasledujúce aplikácie:

Acer B1-730HD (čierny):

sdcard0/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice_update.apk

Acer B1-770 (biely):

USB pamäť/Download/EVVA Programming Device Update/programmingdevice_update.apk



5. Následne sa môže vykonať synchronizácia s tabletom.

Po potvrdení nasledujúceho hlásenia sa môžu synchronizovať údržbové úlohy tablet.



Tablet Xesar je už synchronizovaný

Tablet Xesar už bol synchronizovaný a jeho údržbové úlohy sa nepreberajú, keď sa synchronizuje nový tablet.

Chcel by som tento tablet skutočne synchronizovať, čím sa nahradza posledný tablet a ignorujú sa jeho údaje.

Posledná úspešná záloha databázy dňa 24.3.2017 o 16:07:01.

Tablet Xesar